


Oxelon Media Converter

Oxelon Media Converter の概要や使い方を紹介しています



Google 検索

WWW を k本的に無料ソフト・フリーソフト 内を

- Ads by Google
- [Video Converter MP4](#)
- [MP4へ変換](#)
- [3GP MP3変換](#)
- [MP4をMP3に変換](#)

“YouTubeがスムーズに感じます!”
 学生 16歳
 グーグルが見つけた速いブラウザ Google Chrome


Oxelon Media Converter を紹介しているページです

[無料ソフト・フリーソフト TOP](#) > [音楽・動画関連ソフト](#) > [動画変換・エンコーダー](#)



多形式に対応したシンプルな動画変換ソフト！「Oxelon Media Converter」。

Oxelon Media Converter



スクリーンショット

制作者 [Oxelon](#)
対応 98/Me/2000/XP/Vista/7

- [Download](#) (公式)
- [Download](#) (ミラー : US)

● Oxelon Media Converter

シンプルで使いやすい動画変換ソフト。

avi / asf / wmv / flv / mp4 / mkv / vob / ts / m2ts / rm / ogg ..等々、一般的に使われているほとんどの動画ファイルを、avi / mpg / asf / flv / mp4 / PSP / swf 等々のフォーマットに変換することができます。出力動画の 解像度 / フレームレート / ビットレート / 音声チャンネル / サンプルレートを指定する機能や、動画から音声のみを抽出する機能、音声ファイル変換機能なども付いています。

「Oxelon Media Converter」は、多形式に対応した使いやすい動画変換ソフトです。一般的に使われているほとんどの動画ファイル、あるいは一部の音声ファイルを、簡単な操作で他の様々なフォーマットに変換することができます。

(複数のファイルを、いっぺんにまとめて変換することも可能)

クロッピング、色調補正、回転などの映像編集機能は付いていないものの、その分インターフェースがすっきりとまとまっているため、パッと見て直感的に使うことができると思います。

(一応、コーデック、解像度、フレームレート、ビットレート、サンプルレートは指定することができる)

実際に対応しているフォーマットには、次のようなものがあります。

動画

AVI / FLV / MP4 / M4V / VOB / DVD / MPEG1 / MPEG2 PS / MPEG2 TS / WMV / ASF / MKV / OGM / OGG / M1V / M2V / DV / MOV / RM / SWF / 3GP / 3G2 / H.261 / H.263 / FFM / PSP / SVCD MPEG2 / VCD MPEG1 / YUV4MPEG / RAW YUV / Y4M / NUT / GIF*1 等。

(入力 or 出力のみ対応のものもあります)

*1 GIF アニメ。

音声

スポンサード リンク

ADL Uncompressor Free Download

Have you downloaded a file you can't open? Easily open compressed .zip, .rar and other files in a snap.

Free Download!

Ads by Google

- [変換ソフト](#)
- [Media Converter](#)
- [AAC MP3変換](#)



おすすめフリーソフト



[TeamViewer](#)

シンプルだけど高機能なリモートデスクトップツール



[Google Chrome](#)

軽快に動作するタブブラウザ



[Mouse without Borders](#)

マウス / キーボードを、複数のパソコン間で共有



[XMedia Recode](#)

多形式に対応した動画 & 音声ファイル変換ソフト



[Avidemux](#)

多形式に対応した動画編集ソフト



[Explzh](#)

高機能な圧縮・解凍ソフト

MP3 / WAV / OGG / AAC / AC3 / APE / FLAC / M4A / MP4 / WV / TTA / WMA / AIFF / AU / AMR / MMF / MP2 / VOC / RAW 等。

(APE / M4A / WV / TTA / WMA は、入力のみ対応)

変換の際に利用できるビデオコーデック

[Xvid](#) / WMV1 / WMV2 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264 / FLV / VP6 / [Huffyuv](#) / MJPEG / MS MPEG4 / MS MPEG4 V1 / MS MPEG4 V2 / FFV1 / Real Video 10 / Real Video 20 / DV Video / FFV HUFF / Theora / FlashSV / H261 / H263 / H263+ / JPEGLS / LJPEG / PAM / PBM / PGM / PGM YUV / BMP / GIF / PNG / TIFF / PPM / RAW Video / SGI / SNOW / Targa / ZLIB / ZMBV / SVQ1 Sorenson Video.

変換の際に利用できるオーディオコーデック

MP3 / MP2 / PCM ALAW / PCM MULAW / PCM 8/16/24/32 bit / WMA V1 / WMA V2 / VORBIS / AC3 / AAC / FLAC / ADPCM IMA WAV / ADPCM MS / ADPCM SWF / ADPCM YAMAHA / G726 / AMR NB / AMR WB / GSM / GSM MS / SONIC / SONICLS.

使い方は以下の通りです。

初期設定

1. 「OxelonMC.exe」を実行します。
2. 自動的に
 - [Please, download and install free Oxelon Media Plugins from this web page](#)

というダイアログが表示され、ブラウザで「[Oxelon Media Plugins](#)」のページが表示されます。とりあえず「OK」ボタンをクリックしてダイアログを閉じ、「Oxelon Media Converter」も一旦終了させます。

3. 「Oxelon Media Plugins」をダウンロード&インストールします。

実際に使う

1. 「OxelonMC.exe」を実行します。
2. まず、画面上部にある「Media Format」欄で、変換先のフォーマットを選択します。
3. 次に、「Video Codec」欄で、映像を圧縮する際に使用するビデオコーデックを選択します^{※2}。
(音声ファイルの変換を行う場合、ここは設定しなくて良い)
 ※2 コーデックは、「Media Format」欄で選択したフォーマットに適したものしか表示されない。
 全てのコーデックを表示させたい場合は、右の「Show all」にチェックを入れる。
 映像を再圧縮させない場合は、「Direct Stream Copy」を選択します。
4. 「Audio Codec」欄で、音声を圧縮する際に使用するオーディオコーデックを選択します。
(映像のみのファイルを変換する場合、ここは設定しなくて良い)
 音声を再圧縮しない場合は、「Direct Stream Copy」を選択します。
5. 続いて、画面中段の左側にある「Video」欄で、映像に関する設定を行います。
 ここでは、映像の
 - Width x Height - 解像度 (「幅」×「高さ」)^{※3}
 - Frames/second - フレームレート
 - Bitrate (kbits/sec) - ビットレート

を設定することができます。

※3 解像度は、手入力することも可能。

例) 512x384

(×は、半角小文字のエックス)

解像度を変更しない場合は、空欄でよい。

6. 右側にある「Audio」欄で、音声の
 - Channels - チャンネル数
 - Sampling rate - サンプリングレート
 - Bitrate (kbits/sec) - ビットレート

をそれぞれ設定します。

7. その下の「Select the path for saving」欄で、変換したファイルの出力先フォルダを指定します。
(右の「Browse」ボタンをクリックして指定する)
8. 下部の「File List」欄に、変換したいファイルをドラッグ&ドロップ。
9. あとは、右下の「Conversion」ボタンを押せばOK。
変換処理が実行されます。



新着フリーソフト



[Instant Eyedropper](#)

トレイアイコンのドラッグで動作を始めるカラーピッカー



[Right Button Flip3D](#)

“マウスの右ボタン + ホイール回転”で、フリップ3D



[Cleanest Addon Manager](#) ([Firefox](#) アドオン)

アドオンマネージャーを、スリムにしてくれる



[YouTurn](#) ([Google Chrome](#) 拡張)

YouTube の動画を、無限ループさせられるようにする



[Irwin](#)

avi / mpg / wmv やYouTube 動画を、壁紙として設定



[sRemote](#)

Gmail を利用して、パソコンを遠隔操作



[もっと見る](#)

しばらく待ち、ファイルの「Status」欄が「Completed」に切り替わったら変換完了です。

ちなみに、「Oxelon Media Converter」をインストールすると、ファイルの右クリックメニュー内に

- Oxelon Convert to ~

というメニューが追加されます。

このメニューを削除したい場合、「Oxelon Media Converter」を実行 → 右下にある「Settings」ボタンをクリック → 「Disable context menu」にチェックを入れておきます。

また、デフォルトでは「常に最前面に表示」機能がONになっていますが、これも設定画面内にある「Always stay on top of all windows」のチェックを外すことで、OFFにできるようになっています。

さらに、「Oxelon Media Converter」を使用すると、毎回Oxelonのホームページが表示されるようになっています。

これをOFFにしたい場合は、「Do not open oxelon web page after exit」にチェックを入れておきます。



[トップ](#) > [音楽・動画関連ソフト](#) > [動画変換・エンコーダー](#)

[Oxelon Media Converter](#) [TOP▲](#)

Ads by Google:

[Audio Converter](#)

[Aviコーデック](#)

[Wav変換](#)

[FLVをMP4に変換](#)

Oxelon Media Converter を紹介しているページです。

ユーティリティ

[完全削除](#)
[復元ソフト](#)
[バックアップ](#)
[デスクトップアクセサリ](#)

動画・音楽

[DVD コピー](#)
[動画をDVDに変換](#)
[音楽変換ソフト](#)
[コーデックバック](#)

セキュリティソフト

[ID・パスワード](#)
[ファイル偽装](#)
[プロセス管理](#)
[ファイアウォール](#)

文書・画像

[PDF](#)
[テキストエディタ](#)
[ペイント・お絵かき](#)
[スクリーンキャプチャー](#)

システム

[Windows の環境を変更](#)
[テーマ・スキン](#)
[不要ファイル削除ソフト](#)
[スタートアップ管理](#)

インターネット

[IE の右クリックメニュー](#)
[ファイル共有](#)
[Google Chrome 拡張](#)
[メールソフト](#)

[フリーソフト初心者講座](#) - [最初に入れるフリーソフト](#) - [人気ソフトランキング](#) - [フリーソフトニュース](#) - [登録ディレクトリ](#) - [k本的に番外編](#)

[リンク](#) - [サイトマップ](#) - [サイトについて](#) - [メールフォーム](#)



k本的に無料ソフト・フリーソフト copyrights © U.G All rights reserved